


Настройка подключения по локальной сети ЭлектронТелеком в ОС Windows 8


Настройка делается с административными правами. На все предупреждения системы безопасности Windows 8 нужно отвечать "Yes" или "Да", т.к. каждый шаг данной инструкции необходим для правильной настройки соединения.

Убедитесь, что сетевой кабель подключен к сетевой карте вашего компьютера/ноутбука.


1. Левой кнопкой мыши щёлкните по плитке "Рабочий стол":




2. В правой нижней части экрана найдите иконку с маленьким восклицательным знаком в жёлтом треугольнике:




3. Правой кнопкой мыши щёлкните по этой иконке, в появившемся меню выберите "Центр управления сетями и общим доступом":




4. В левой верхней части этого окна щелкните по ссылке "Изменение параметров адаптера":




5. В этом окне нужно найти ярлык, который называется "Подключение по локальной сети".



6. Выполните шаги с 1 по 5 из приведённой выше инструкции. Затем двойным щелчком левой кнопкой мыши по этому ярлыку открываем окно "Состояние - Подключения по локальной сети" и нажимаем кнопку "Свойства":



7. В появившемся окне находим компонент под названием "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)", щёлкаем по нему левой кнопкой мыши и нажимаем кнопку "Свойства":



8. В открывшемся окне необходимо, используя Параметры Подключения абонента сети ЭлектронТелеком, заполнить все пять полей: "IP-адрес", "Маску подсети", "Основной шлюз" и адреса DNS-серверов. После этого сохраняем параметры кнопкой "ОК" в текущем и следующем окне.

Свойства: Протокол Интернета версии 4...



Общие

Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.

Получить IP-адрес автоматически

Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес:

. . .

Маска подсети:

255 . 255 . 255 . 192

Основной шлюз:

. . .

Получить адрес DNS-сервера автоматически

Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер:

195 . 98 . 64 . 65

Альтернативный DNS-сервер:

195 . 98 . 64 . 66

Подтвердить параметры при выходе

Дополнительно...

ОК

Отмена